

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



ACTIVO FIJO


Depreciación de bienes

DEPRECIACIÓN DE BIENES

El proceso de Depreciación de bienes se puede ejecutar en cualquier momento y opera sobre el ejercicio seleccionado, desde su fecha de vigencia o comienzo hasta el periodo (mes/año) indicado.

Para que los bienes sean considerados dentro del proceso, se controla que estén activados y tengan completa la fecha de activación. Para el caso de bienes adquiridos y activados fuera del sistema, se verifica que los bienes participen de un movimiento de carga inicial y tengan completa la fecha de saldo inicial. También se controla que los bienes no estén dados de baja o no estén desafectados.

Al momento de calcular la depreciación, el sistema resta del valor de origen del bien, la diferencia entre el resultado del bien (calculado en el movimiento de Baja por venta) y el importe del comprobante de venta (ingresado en forma manual en el movimiento de Baja por venta).



En cualquiera de los dos casos usted puede activar o no el parámetro 'Considera la venta y reemplazo de bienes en el cálculo de depreciación'. Si esta opción está activada en el método de depreciación definido por el usuario y asociado el bien en algunas de sus valoraciones, se usa en el proceso de Depreciación de bienes.

Para el reemplazo de bienes primero debe ingresar el movimiento de Baja por venta del bien a reemplazar en estado 'Definitivo' y luego ingresar el movimiento de Activación del nuevo bien asociando el movimiento de Baja por venta (columnas "Reemplazo del bien" y "Movimiento de reemplazo" en el movimiento de Activación).

El proceso siempre realiza los cálculos de acuerdo a la frecuencia asignada al tipo de valoración en el maestro de bienes en la solapa valoraciones.

- **Ejemplo 1**

En el caso de tener un bien que fue activado el día 15/02/2009, y para el tipo de valoración Contable utiliza el método de depreciación 'Lineal', el criterio de depreciación 'Alta' y la frecuencia 'Cuatrimestral', si se ejecuta el proceso para el periodo 01/2009 y la generación del movimiento es 'Según la frecuencia', el proceso no puede calcular la depreciación para el bien ya el periodo para que se cumpla la frecuencia es 04/2009 (4 meses).

Si el proceso se ejecuta nuevamente cambiando la generación del movimiento 'Según la fecha del proceso', el proceso calculará la depreciación proporcional de acuerdo al periodo seleccionado. Si la cuota de depreciación según la frecuencia es de \$1000, el valor proporcional es \$250 si se ejecuta para el periodo 01/2009.

Si el bien tiene asociado un valor de recuperó para el tipo de valoración, el proceso lo descuenta del valor origen, el valor a depreciar es menor.

- **Ejemplo2**

En el caso de tener un bien que posee un valor origen de \$45000 y un valor de recuperó de \$15000, el valor a depreciar es de \$30000. Si el bien tiene definido un porcentaje depreciable para el tipo de valoración menor al 100%, el proceso lo descuenta del valor origen, el valor a depreciar es menor.

- **Ejemplo 3**


En el caso de tener un bien que posee un valor origen de \$45000 y un porcentaje depreciable de 80%, el valor a depreciar es de \$36000. Si para el bien y el tipo de valoración no se ingresa un valor de recuperó y el porcentaje depreciable es el 100% entonces cuando se calcule la última cuota de depreciación del bien se descuenta de la última cuota el valor teórico de fin de vida útil definido en el tipo de bien.

- **Ejemplo 4**

Tengo un bien que tiene un valor de origen de \$45000, con una vida útil de 5 años, la cuota habitual del bien es de \$9000 por año, el tipo de bien tiene definido un valor para el fin de la vida útil de \$0.01, la última cuota es de 8999.99. De esta manera el bien tendrá un valor contable de \$0.01. Si usted no marca la opción 'Genera movimiento de depreciación' el proceso se ejecuta como una simulación sin alterar los saldos de los bienes seleccionados. Al finalizar muestra un log con los resultados del proceso. En caso de necesitar registrar el movimiento, deberá tener tildada la opción GENERA MOVIMIENTO DE DEPRECIACION. Si no activa la opción, ejecutará el proceso como Simulación, sin generar registros. Si usted tilda la opción 'Genera movimiento de depreciación' el proceso se ejecuta generando uno o varios movimientos de depreciación en estado 'Definitivo' y la fecha del movimiento se toma según la frecuencia o según la fecha del proceso. Por cada movimiento generado se agrupan los bienes seleccionados que coincidan según la frecuencia o según la fecha del proceso.

Bienes		Parámetros	Depreciación				
Cód. bien	Bien	Período	Depreciación del período	Depreciación del movimiento	Depreciación acumulada	Valor residual	Mét dep
Valoración : CONTABLE - Presentación Legal Contable							
Rubro : RU001 - Bienes de uso							
Tipo de bien : BU0001 - Muebles y útiles							
BU0001-00000000000001	Escritorio	12/2017	120.00	10.00	250.00	950.00	LIN
			120.00	10.00			
			120.00	10.00			
			120.00	10.00			

Nota: Es posible anular el movimiento de depreciación, para eso deberá tener en cuenta que siempre debe anular en orden cronológico, empezando siempre del último movimiento generado de depreciación para el bien o los bienes, y así sucesivamente. El sistema controla para poder anular un movimiento, que la fecha del movimiento y la fecha de anulación del movimiento pertenezcan a un ejercicio contable en estado 'Abierto'.



Tipo de movimiento	Talonario	Número	Número interno	Fecha	Estado	Concepto
DEPRECIA	TAL. UNICO	00000041	39	31/01/2017	Definitivo	Depreciación de bienes