



Guía de instalación

Tabla de contenidos

1. Requisitos de software y hardware	3
2. Instalación del sistema	6
Bienvenida	8
Archivo de licencia del producto.....	9
Información de licencia.....	12
Acuerdo de licencia.....	13
Directorio de instalación.....	14
Grupo de programas.....	15
Base de datos.....	16
Instalación de componentes.....	18
Carpetas compartidas.....	20
Fin del asistente.....	21
3. Proceso de configuración del servidor	22
4. Actualización o instalación de múltiples sistemas	24
5. Conversión de bases de datos	26
6. Reparación del producto	27
7. Eliminación del producto	28
8. Notas importantes de seguridad	30

1 Requisitos de software y hardware

Consulte la guía del usuario del producto para obtener mayor información sobre las prestaciones y las posibilidades que le brinda el producto.

Esta versión del sistema funciona en la mayoría de las computadoras personales existentes en el mercado. Los **requerimientos mínimos** para su instalación son los siguientes:

Servidor:

- Procesador Pentium IV 2.4 GHz o superior.
- 2 GB de memoria RAM.
- Placa de red de 100 Mbps
- Unidad de DVD ROM.
- 40 GB de espacio disponible en disco (este espacio no

incluye el volumen de datos).

- Microsoft Windows 2008 Server.
- Microsoft Windows 2003 Server.
- Microsoft Windows 7 (Professional, Business o Ultimate).
- Microsoft Windows Vista (Professional, Business o Ultimate).
- Microsoft Windows XP Profesional SP 2 o superior.
- Microsoft SQL Server 2005 o superior (Opcional)

Estación de trabajo:

- Procesador Pentium IV 2.4 GHz o superior.
- 2 GB de memoria RAM.
- Placa de red de 100 Mbps
- 10 GB de espacio disponible en disco.
- Microsoft Windows 7 (Professional, Business o Ultimate).
- Microsoft Windows Vista (Professional, Business o Ultimate).

- Microsoft Windows XP Profesional SP 2 o superior.
- Microsoft Windows 2008 Server.
- Microsoft Windows 2003 Server.



Para más información web
<http://www.ar.axoft.com/asistencia/>

Advertencia de seguridad:

Para instalar el sistema, se requiere que el usuario tenga privilegios de administración, ya que durante la instalación y configuración del producto se registran servicios y componentes.

2 Instalación del sistema

Introduzca el disco de instalación en la unidad de disco correspondiente. Si tiene configurada la unidad con **arranque automático**, una vez insertado el DVD se iniciará la aplicación de instalación del producto. De lo contrario, desde el **Explorador de Windows** diríjase a la unidad de DVD (Por ejemplo D:\), ejecute el archivo **Autorun.exe** y haga clic en la opción "Instalar Servidor".



Nota: puede iniciar la instalación del servidor directamente desde el archivo **Setup.exe**, para ello haga clic en Inicio – Ejecutar (o presione la combinación de teclas **<Windows + R>**) y aparecerá la ventana que se muestra en la Fig.1; a continuación escriba *D:\Servidor\setup.exe*.




Fig. 1

Una vez iniciado el programa de instalación, siga las instrucciones indicadas en pantalla.



Nota: si está realizando una actualización del sistema, diríjase a la página número 24 de la presente guía.

2.1 Bienvenida

El instalador presenta esta ventana de bienvenida al proceso de instalación del sistema:



Fig. 2

2.2 Archivo de licencia del producto

Puede instalar una **versión comercial**, **versión de evaluación** o **versión educativa**.



Fig. 3

Diferencias entre versiones:

	Versión educativa	Versión evaluación	Versión comercial
Límite de registros	X	-	-
Requiere versión previa	-	X	X (1)
Actualizable	-	-	X
Multiusuario	-	X (2)	X (2)
Llave física	-	-	X
Llave virtual	-	X	X
Tiempo de caducidad	X	X	-
Requiero códigos de activación	X	-	-
Servicio técnico	X (2)	X (2)	X
Soporta SQL Server	-	X (3)	X (3)

- (1) Sólo para realizar actualizaciones.
 (2) Servicio técnico acotado
 (3) Dependiendo de la licencia del producto.

Al seleccionar instalar una **versión comercial**, indique la ubicación del archivo de licencia necesario para determinar el tipo de producto a instalar.



Nota: recuerde que el archivo de licencia es enviado por correo electrónico, a la dirección indicada al momento de comprar el producto.

Al seleccionar instalar una **versión educativa**, el instalador presenta la siguiente ventana, donde debe ingresar el número de serie y el código de activación.



Nota: recuerde que la versión educativa tiene como objetivo conocer el producto. También los datos de serie y códigos de activación son enviados por correo electrónico.



Fig. 4

2.3 Información de licencia

Una vez ingresado el archivo de licencia del producto, el instalador mostrará la siguiente ventana con las características adquiridas al comprar el producto.

Los módulos disponibles para instalar dependen de la licencia.



Fig. 5

2.4 Acuerdo de licencia

El producto está protegido por las leyes locales de propiedad intelectual.

Para obtener información sobre el alcance de la licencia del producto, lea atentamente el contenido de la ventana que se muestra a continuación, donde se expone el acuerdo de licencia del producto.




Fig. 6

Continúe con la instalación si está de acuerdo y acepta las condiciones expuestas.

2.5 Directorio de instalación

Si así lo necesita, ingrese la carpeta donde desea instalar el producto. Generalmente, no es necesario modificar este valor.



Fig. 7

2.6 Grupo de programas

Seleccione el nombre que desea asignarle al grupo de programas que contendrá los accesos directos al sistema, desde el menú de Inicio de **Ms Windows**.



Fig. 8

2.7 Base de datos

El sistema utiliza **Microsoft SQL Server 2005** o **Microsoft SQL Server 2008** para almacenar la información. El instalador del producto le permite elegir una instancia existente o instalar una nueva instancia de **Microsoft SQL Server 2005 Express Edition**.

En caso de optar por una instancia existente, puede seleccionarla de la lista o ingresar los datos del servidor a utilizar en forma manual.

La ventana que muestra el instalador del producto tiene el siguiente aspecto:



Fig. 9

Al seleccionar un servidor existente, o establecer un servidor en forma manual, el instalador requiere datos adicionales para conectarse a la base de datos, como el nombre de usuario y la contraseña. El usuario ingresado debe tener privilegios de administración para poder configurar el servidor.



Nota: tenga en cuenta que el instalador valida los datos ingresados e intenta establecer una conexión con el servidor (debe estar en línea y aceptar conexiones), para evitar errores de parametrización y configuración.

Al seleccionar la opción Instalar una nueva instancia, el instalador generará una nueva instancia denominada AXSQLEXPRESS, la contraseña del usuario es "Axoft". Para acceder, deberá utilizar SERVIDOR \ AXSQLEXPRESS.

2.8 Instalación de componentes

El sistema utiliza componentes servidores que requieren un usuario de **Ms Windows**. Seleccione el tipo de usuario utilizar:



Fig. 10

Tipos de usuario:

- **Específico:** esta es la opción más adecuada para

instalar servidores multiusuario. No requiere inicio de sesión en el servidor, por ello se recomienda este modo cuando la instalación del servidor del sistema se realiza sobre un servidor dedicado.

Si opta por este tipo de usuario complete los datos que se piden a continuación:



Fig. 11

- **Interactivo:** es el usuario que inicia la sesión de **Ms Windows**. Para que funcionen las terminales, un servidor instalado con esta modalidad requiere inicio de sesión en el servidor, mientras que el usuario debe poseer privilegios de Administrador.

2.9 Carpetas compartidas

El instalador genera recursos compartidos para las terminales.

En la ventana mostrada a continuación se establecen los nombres para cada uno de los recursos.



Fig. 12

- **Servidor:** recurso utilizado por las terminales para acceder a datos de configuración.
- **Instalador:** recurso compartido que se utiliza desde las terminales para instalar los clientes del sistema. Tiene datos utilizados por el instalador de terminales con la configuración por defecto establecida durante la instalación del servidor.

- **Actualizador:** recurso compartido donde se almacenan los archivos correspondientes a las terminales al momento de aplicar una actualización del producto.

2.10 Fin del asistente

Esta es la ultima ventana del asistente. Pulse sobre el botón "Siguiete" para comenzar con la instalación del producto propiamente dicho.



Fig. 13

3 Proceso de configuración del servidor

Este proceso es el encargado de generar la información del diccionario de datos y las bases de datos generadas por defecto al momento de instalar el sistema. Es iniciado automáticamente por el instalador al finalizar la copia de archivos, pero también puede iniciarse en forma manual desde el grupo de programas del sistema "Configuración del servidor".

Durante el proceso de configuración del sistema se presenta la siguiente ventana:




Fig. 15



Nota: este proceso puede demorar una cierta cantidad de tiempo, dependiendo de las características de la computadora donde se realiza el proceso.

El proceso de configuración del servidor cuenta con varios pasos, entre ellos la instalación de los componentes del sistema y la creación y/o conversión de las bases de datos.

4 Actualización o instalación de múltiples sistemas

La ventana mostrada a continuación aparece automáticamente cuando el instalador detecta la existencia de otra instancia del producto.



A continuación indique el tipo de instalación que desea realizar.

Las opciones posibles son las siguientes:

- **Instalar una nueva copia o evaluación del producto:** utilice esta opción cuando desee instalar un sistema nuevo (la llave a instalar no debe estar conectada) o evaluar esta versión antes de actualizarla.
- **Actualizar el producto seleccionado a continuación:** utilice esta opción para actualizar su sistema con la nueva versión del producto.

5 Conversión de bases de datos

Al actualizar una versión anterior del producto, el proceso de configuración del sistema inicia la conversión de las bases de datos a la nueva versión.

El proceso migra la base de datos "Diccionario" que contiene la configuración del sistema, para luego iniciar el proceso de conversión de empresas.

El proceso de conversión de empresas se realiza con un asistente, éste le permitirá seleccionar las empresas a convertir durante la actualización.

Tenga en cuenta que aquellas empresas no convertidas quedarán inhabilitadas. Para ser utilizadas nuevamente deben ser convertidas desde el "Administrador de empresas" del sistema. Para obtener más información sobre la conversión de empresas, consulte la guía del usuario, página 73.

6 Reparación del producto

Este proceso permite reconstruir la instalación original, ya que reemplaza los archivos de sistema copiados en la instalación por los archivos originales, sin modificar los datos generados por el sistema.

Para reparar el producto, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de Inicio de **Ms Windows**, seleccione la opción Configuración, y haga clic en Panel de Control.
2. Haga clic en Agregar o quitar programas.
3. Seleccione el producto deseado (identificado con el número de llave del sistema). Desde el asistente de mantenimiento del producto seleccione la opción 'Reparar', tenga en cuenta que el sistema solicitará el archivo licencia del producto.
4. Tras ingresar la licencia del producto, se reemplazarán los archivos del sistema por los que se encuentran en el disco de instalación. Terminado este proceso, es posible que deba reiniciar el equipo.

7 Eliminación del producto

El proceso de desinstalación del sistema elimina todos los archivos y carpetas copiados por el programa de instalación, pero no elimina archivos de datos.

Tenga en cuenta:

- Los archivos modificados por otros programas o copiados en forma manual al directorio de instalación del producto pueden ser ignorados por el proceso.
- No se elimina la información y configuración realizada en el servidor **Microsoft SQL Server**.
- No se eliminan las copias de seguridad de las bases de datos.

Para quitar el producto, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de Inicio de **Ms Windows**, seleccione la opción Configuración, y haga clic en Panel de Control.
2. Haga clic en Agregar o quitar programas.

3. Seleccione el producto que desea quitar (identificado con el número de llave del sistema). Desde el asistente de mantenimiento del producto, seleccione la opción Eliminar.
4. Tras confirmar que desea quitar el producto, el programa de desinstalación elimina los archivos del sistema, pudiendo indicarle que reinicie el equipo.

8 Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad indicadas en la guía de instalación son a fines de un correcto funcionamiento del producto. Si tiene dudas sobre los aspectos de seguridad, consulte con el personal encargado de la administración de sus sistemas.

Recuerde mantener sus datos resguardados, realice copias de seguridad periódicas para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.

VENTAS

054 (011) 5031-8264

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

054 (011) 5256-2919

Línea Restô: 054 (011) 5256-2964

Fax: 054 (011) 4816-2394

servicios@axoft.com

CONSULTA WEB

<http://www.ar.axoft.com/servicios>

TELELLAVE

054 (011) 4816-2904

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

Dirigido a CAPACITACION

cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.com>



Cerrito 1214, (C1010AAZ),
Buenos Aires, Argentina.

Copyright © 2010 Axoft. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Axoft.

Axoft y Tango son marcas registradas de Axoft Argentina S.A. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Axoft opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Notas: _____
